

Jak włączyć oprogramowanie pomiarowe do wykrywania krawędzi (pomiar za pomocą narzędzia Caliper)


W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono sposób włączania oprogramowania pomiarowego do wykrywania krawędzi (pomiar za pomocą narzędzia Caliper).

UWAGA Zalogować się do systemu Windows, używając konta z uprawnieniami administratora.


UWAGA Przed włączeniem oprogramowania pomiarowego do wykrywania krawędzi należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje. Należy również zamknąć aplikacje rezydentne, takie jak oprogramowanie antywirusowe.

UWAGA Przed włączeniem oprogramowania pomiarowego do wykrywania krawędzi należy podłączyć klucz licencyjny USB oprogramowania podstawowego DSX10-BSW do portu USB komputera i pod żadnym pozorem nie wyciągać go do zakończenia tej czynności.

1. Włożyć nośnik „DSX10-ASW-EDM” do stacji dysków komputera.
2. W Eksploratorze Windows kliknąć plik „DSX10-ASW-EDM.exe” lub „DSX10-ASW-EDM” znajdujący się na nośniku.




3. Zostanie wyświetlony następujący komunikat.
„Caliper measurement is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]”
Aby włączyć tę opcję, naciśnięć klawisz „y”, a następnie klawisz ENTER.




UWAGA Jeśli treść wyświetlanego komunikatu to: „Caliper measurement is currently enabled.”, oznacza to, że pomiar z wykrywaniem krawędzi jest już włączony. Zamknąć wiersz poleceń przyciskiem <Close> w prawym górnym rogu ekranu wiersza poleceń. Dalsze działania nie są wymagane.

4. Jeśli włączenie opcji pomiaru z wykrywaniem krawędzi powiodło się, pojawi następujący komunikat.
„Caliper measurement has been enabled”
„Press ENTER to exit:”



5. Uruchomić oprogramowanie podstawowe DSX10-BSW.
6. Kliknąć przycisk [Measurement] **A** w menu znajdującym się na górze, a następnie kliknąć przycisk [Measurement] **B**.



7. Sprawdzić, czy funkcja „Caliper measurement” została włączona.



Czynność została wykonana.

Informacje referencyjne:

Po wyciągnięciu klucza licencyjnego USB z komputera oprogramowania pomiarowego do wykrywania krawędzi można używać przez 90 dni liczonych od dnia aktywacji (włącznie). Jeśli upłynie okres użytkowania oprogramowania pomiarowego do wykrywania krawędzi bez podłączonego klucza licencyjnego USB, należy podłączyć klucz licencyjny USB do portu USB komputera, a następnie zrestartować oprogramowanie podstawowe DSX10-BSW.



EVIDENT CORPORATION

702600 Printed in Germany 10/22 Version 2.0

- Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
- Inne nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.